

Juillet 2023


Nouveau serveur Spectropole : Installation de Filezilla

Valable pour tous les appareils de RMN 300, 400, 500 et 600 MHz, les résultats d'Analyse Élémentaire et de IR-VCD-ECD


Pour accéder à votre dossier et y transférer les données que vous souhaitez sauvegarder, il vous faut un client sftp. Si vous n'en possédez pas vous pouvez télécharger et installer Filezilla que vous trouverez sur le lien ci-dessous :

<http://filezilla-project.org/download.php>

Première étape, créer un compte que j'appellerai serveur-Spectropole (vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez). Pour cela, il faut cliquer le bouton avec un écran en haut à gauche :



La fenêtre suivante va apparaître. Pour créer le compte, il faut cliquer sur **Nouveau Site**



Dans la case Hôte, il faut mettre l'adresse IP du serveur : **193.51.60.237**


Vous laissez la case **Port** vide.

Pour **Type de serveur**, vous choisissez **SFTP-SSH File Transfert Protocol**

Pour **Type d'authentification**, vous choisissez **Normale**


Pour l'**Identifiant** (par exemple Viala ici) et le **mot de passe** : identifiant et mots sont qui vous ont été attribués pour l'accès aux appareils automatique de RMN 300 et 400 MHz.

Une fois l'onglet **Général** rempli, vous passez à l'onglet **Avancé**




Dans cet onglet, il faut simplement ajouter **/home/homeU/Viala** dans la partie **Dossier distant par défaut**.

Vous pouvez renommer la connexion "nouveau site" en cliquant sur **Renommer** et changer en "Serveur Spectropole" par exemple.



Voilà, le client SFTP est configuré, il ne reste plus qu'à vous connecter au serveur Spectropole via le bouton **connexion**.

Une fois connecté, vous devriez avoir ceci :



A gauche, c'est le contenu de votre disque local, à droite celui du serveur Spectropole avec ses différents dossiers correspondant aux divers appareils de RMN et techniques d'analyse du centre.

Tous les appareils de RMN sont reliés au serveur. Vous pourrez télécharger les données provenant des services IR-VCD-ECD et Analyse Élémentaire .

Pour transférer un dossier, sélectionner d'abord dans la colonne de gauche (*site local*) le dossier cible puis dans la colonne de droite (*Site distant*) le ou les dossiers concernés dans le dossier de la technique ou de l'appareil de RMN, faire un clic-droit et dans le menu contextuel choisir "**envoyer**"